

Jak przygotować CSV plik dla importu ładunku

W pierwszej linii należy wpisać nazwę kolumny lub pozostawić ją pustą.
Wypełnij puste pola, przestrzegając następującej kolejności kolumn:

Kolumna A - Rodzaj oferty (wymagane)

Aby wskazać rodzaj oferty, należy określić:
0 - ładunek

Kolumna B - Kraj załadunku (wymagane)

Nazwa kraju w języku angielskim lub kod państwa ISO, np. Lithuania lub LT.

Kolumna C - Region w kraju załadunku (opcjonalne)

Nazwę regionu należy podać w języku angielskim, np. Vilnius reg.

Kolumna D - Miasto załadunku (opcjonalne)

Nazwę miasta należy podać w języku angielskim lub rosyjskim, np. Berlin (Берлин), Москва (Moscow)

Kolumna E - Kod pocztowy miasta załadunku (opcjonalnie)

Kod pocztowy miasta załadunku, np. DE-26719
Ważne: nie zapomnij podać regionu lub miasta w kraju załadunku

Kolumna F - Kraj rozładunku (obowiązkowe)

Nazwa kraju w języku angielskim lub kod państwa ISO, np. Latvia lub LV

Kolumna G - Region w kraju rozładunku (opcjonalne)

Nazwę regionu należy podać w języku angielskim, np. Warsaw reg.

Kolumna H - Nazwa miasta rozładunku (wymagane)

Nazwę miasta należy podać w języku angielskim lub rosyjskim, np. Париж (Paris), Hamburg (Гамбург)

Kolumna I - Kod pocztowy miasta rozładunku (opcjonalne)

Kod pocztowy miasta rozładunku, np. DE-08172
Ważne: nie zapomnij podać regionu lub miasta w kraju rozładunku.

Kolumna J - Data załadowania (wymagane)

Podaj datę w formacie dd.mm.yyyy, np. 23.12.2017
dd to dzień,
mm - miesiąc,
yyyy jest rokiem.

Kolumna K - Ładunek jest ważny do (obowiązkowe)

Określ, do kiedy jest ważna oferta ładunków oraz podaj datę w formacie dd.mm.rrrr, np. 25.12.2017
dd to dzień,
mm - miesiąc,
rrrr jest rokiem.

Kolumna L - Komentarz (opcjonalne)

Możliwość napisania komentarza do ładunku, np. rodzaj załadunku, rodzaj ładunku, dodatkowe informacje itp.

Kolumna M - Waga ładunku (wymagane)

Podaj wagę ładunku w tonach, np: 3,5 lub 20 itd.

Kolumna N - Objętość ładunku (opcjonalne)

Określ ilość ładunku w m³, np. 82 lub 84 itd.

Kolumna O - Długość ładunku (opcjonalne)

Określ długość ładunku w ldm z dokładnością do 1/10, np. 6 lub 13,6 itd.

Kolumna P - Liczba europalet (opcjonalne)

Określ liczbę euro palet w sztukach.

Kolumna Q - Typ nadwozia (opcjonalne)

Określ typ nadwozia, np. plandeka 92, izoterma, lodówka itd.
Możesz określić kilka typów nadwozia, oddzielając je przecinkami (,).

Kolumna R - Liczba samochodów (opcjonalne)

Określ liczbę samochodów w sztukach.

Kolumna S - Koszt frachtu (opcjonalne)

Wprowadź koszt frachtu

Kolumna T - Kod waluty (opcjonalne)

Określ kod waluty ISO, np. EUR, PLN, UAH

U Kolumna - Sposób załadunku (opcjonalne)

Wskaż sposób załadunku:

back,

top,

side.

Możesz wskazać kilka sposobów ładowania, oddzielając je przecinkami (.). Np. top, side.

Kolumna V - Typ załadunku (opcjonalne)

Określ typ załadunku:

full,

partial

Określając kilka typów ładowania, rozdzielaj je przecinkami (.). Np. full, partial.

Kolumna W - ADR (klasa zagrożenia) (opcjonalne)

Wprowadź wymagane informacje:

0 - brak ADR

1 ... 9 - klasa ADR

Kolumna X - TIR (opcjonalne)

Wprowadź wymagane informacje:

0 - TIR nie występuje,

1 - TIR jest.

Kolumna Y - Deklaracja (opcjonalne)

Wprowadź wymagane informacje:

0 - nie,

1 - tak

Kolumna Z - Winda (opcjonalne)

Wprowadź wymagane informacje:

0 - niepotrzebna,

1 - potrzebna

Kolumna AA - Manipulator (opcjonalne)

Wprowadź wymagane informacje:

0 - niepotrzebny,

1 - potrzebny

Zapisz plik w formacie CSV z następującymi ustawieniami:

- kodowanie UTF-8

- separator; (semicolon)

Zamieść plik na stronie Cargo w zakładce "Importuj". Po dodaniu pliku możesz pobrać plik z wynikami.

Pierwsza rubryka w tabeli zawiera wynik:

"OK" - oferta została dodana

"Błąd" - opis błędu.